

マルチモニタ構成でモニタを隠す機能ご利用時のディスプレイ設定方法

1. はじめに


この説明書は、自席 PC がマルチモニタ構成で「リモートコントロール時、この PC のモニタを隠す」機能をご利用になるために必要な手順を示しています。

事前に、DoMobile のセットアップおよびモニタ機能のテストが完了しているものとしてご説明します。設定が完了していない場合はセットアップ手順をご確認の上、設定を行ってください。


※ 本設定を実施した場合であっても、環境によってご利用いただけない場合がございます。


2. モニタの確認

- (1) 使用するディスプレイを接続した状態で、自席 PC の電源を入れます。
自席 PC が起動中の場合は、一度シャットダウンし再度電源を入れてください。
- (2) 起動時に Windows や PC メーカーのロゴマークが表示されるモニタを確認します。




3. ディスプレイの設定

- (1) Windows にサインイン後、スタートメニューから歯車アイコン  をクリックし、「設定」を開きます。
- (2) 「システム」をクリックします。




- (3) 「2.モニタの確認」でロゴマークが表示されたモニタを選択します。
モニタの識別番号がわからない場合は、「識別」ボタンをクリックすると表示されます。




ロゴマークが表示されたモニタが左側になっていない場合は、ドラッグしてロゴマークが表示されたモニタが左側になるよう変更し、「適用」ボタンをクリックします。

- (4) マルチディスプレイの項目で「表示画面を拡張する」が選択されていることを確認し、「これをメイン ディスプレイにする」にチェックを入れ、ロゴマークが表示されたモニタをメインディスプレイとして設定します。

※ 「表示画面を複製する」はサポートしておりません。



- (5) 以上で自席 PC のディスプレイ設定は終了です。
リモート端末からリモートコントロールできることを確認してください。



- ※ リモートコントロール時の自席 PC の拡大率は 100%固定となります。
- ※ サポートする自席 PC のモニタ数は 2 台までとなります。
- ※ リモート PC のマルチモニタ構成は対応しておりません。



- ※ その他の制限事項については、以下の URL をご確認ください。

https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/solution/domobile_asp/require/info.html

各項の制限は、利用するハードウェア環境や通信環境に関連して現時点で技術的に解決が困難な事象となります。また、利用する環境や関連するソフトウェアのアップデートにより今後事象が変わることがあります。

以上

登録商標について

* 「DoMobile」は、株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト、カナダ 01 Communique Laboratory Inc. の登録商標です。

* Windows® は、Microsoft Corporation の商標です。

なお、本文中では™、®マークは明記しておりません。

© 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト